



AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI TOPOPROGRAM


Elenco dei software per palmare che puoi aggiornare con questo DVD:

SOFTWARE	VERSIONE	EDIZIONE	Data pubblicazione
TOPPY 2000	4.00	0109	30/01/09
LIMITI CE	9.00	0109	30/01/09
MISURATE CE	4.00	0908	30/10/08
VERA CE	4.00	0508	02/02/08
UTILITA' CE	4.00	1207	11/12/08

Questa guida riporta 2 procedure, segui quella che corrisponde al tuo caso:

1. AGGIORNA SUBITO DA INTERNET segui questa procedura se il tuo PC dispone di connessione ad internet;
2. NON HO UNA CONNESSIONE AD INTERNET da seguire solo se non disponi di una connessione ad internet;



In entrambi i casi per proseguire con gli aggiornamenti è fondamentale quanto segue:

- accertati che la scheda SD fornita dalla TOPOPROGRAM, sia inserita nell'apposito slot del palmare;
- sincronizza i due dispositivi (PC e Palmare), collegando il palmare al PC tramite cavo USB in dotazione, il software Active Sync¹ avvertirà con il messaggio "Connesso" e l'icona  sarà attiva sul PC in basso allo schermo.

Consigliamo di mantenere il palmare connesso anche all'alimentazione durante l'installazione;

AGGIORNA SUBITO DA INTERNET

questa procedura può essere seguita per aggiornare i software per palmare di cui sei in possesso, o per installare un software topoprogram per palmare appena acquistato.

1. a questo punto dovresti aver già sincronizzato il palmare al PC (come descritto sopra) ;
2. e avviata dal cd Topoprogram la procedura di aggiornamento ;
3. nella finestra di aggiornamento clicca sul pulsante a sinistra  "Aggiorna subito da Internet"
4. inserisci, nella finestra successiva, il tuo codice seriale² Topoprogram (composto da 4 cifre) e clicca su "Conferma";
5. se saranno disponibili aggiornamenti per i tuoi software, si attiverà al centro della finestra, il pulsante  "AGGIORNA ORA³", cliccaci su per aggiornare;


¹ ACTIVE SYNC software distribuito da Microsoft necessario per connettere e sincronizzare dispositivi remoti (palmare, Gps) al PC

² Codice seriale: codice personale di 4 cifre che Topoprogram ti ha assegnato. Puoi recuperarlo dalla copertina del cd topoprogram, o sul retro della SD card topoprogram del tuo palmare, o contattandoci al num 0966 51089.



(nel caso in cui hai acquistato un nuovo software, questo verrà installato automaticamente, insieme agli aggiornamenti. Ricorda di stampare la licenza che verrà visualizzata in PDF, e inviarla firmata al fax 0966 51345, per ricevere il codice di attivazione del programma);

6. solo se sei possessore di più schede SD Topoprogram, verrà visualizzata una finestra con la descrizione delle schede in tuo possesso e i programmi in esse contenute. Clicca sulla descrizione della scheda che al momento stai aggiornando (accertandoti che sia quella inserita nel palmare).
7. alla finestra di installazione confermare le informazioni cliccando su **Avanti >** e poi su **Installa**.
L'installazione procederà in automatico allo scarico dei dati;
Raccomandiamo di non togliere il palmare dalla basetta durante l'installazione
8. apparirà sul monitor del PC il messaggio "CONTROLLARE LO SCHERMO DEL DISPOSITIVO PORTATILE...", cliccare su **OK**; quindi su **Fine**
(durante l'installazione o al primo avvio del programma potrebbe apparire il messaggio: "*il programma proviene da un autore sconosciuto...*" basta confermare toccando il pulsante "SI" in basso a sinistra dello schermino, ed il messaggio non apparirà più!).
9. sullo schermino del palmare verrà chiesto dove installare il programma: noi consigliamo di scegliere "dispositivo" e confermare premendo su **Installa** in basso a sinistra dello schermino. Potrebbe essere necessario cliccare più volte su **Installa**, a seconda del programma che si sta installando



Attenzione, è importantissimo per il corretto funzionamento: qualora venissero installati altri programmi Topoprogram, scegliere di installare sempre sulla stessa destinazione (in questo caso "su dispositivo"). È indispensabile che i software Topoprogram siano installati tutti su dispositivo o (noi sconsigliamo) tutti su CF o SD.


Terminata l'installazione su dispositivo, confermare toccando il tasto **OK** in alto a destra dello schermino.

Attenzione: qualora al termine dell'installazione venga visualizzato il seguente avviso: "il programma installato potrebbe non essere visualizzato correttamente in quanto progettato per una versione precedente di windows", basta confermare toccando il tasto OK. Il programma funzionerà correttamente.

10. sul palmare toccare su start -> programmi, quindi avviare Topyy 2000 dall'icona. Alla finestra di configurazione del prodotto premere il tasto al centro dello schermino "CONFIGURAZIONE PRODOTTO", selezionare il tema (sfondo) per dispositivo e confermare con **OK** in alto a destra. Apparirà il messaggio di conferma "I PRODOTTI SONO CONFIGURATI": confermare ancora una volta con **OK**;



³ Aggiorna ora: il pulsante si attiva automaticamente solo quando sono disponibili aggiornamenti, nel caso contrario resterà disattivato.





a questo punto è possibile attivare il programma, lanciando l'icona TOPPY2000, ed in seguito il pulsante relativo al programma installato. Apparirà la finestra in cui inserire il codice di attivazione inviato dalla Topoprogram & Service e confermare con .



NON HO UNA CONNESSIONE AD INTERNET

Questa procedura ti permetterà di scaricare il pacchetto aggiornamenti da un altro PC munito di connessione ad internet, e di tornare sul tuo PC per terminare l'aggiornamento dei tuoi software. Ti consigliamo di stampare questa pagina. Ecco come fare:

1. prendi nota del tuo codice seriale (è riportato sulla copertina del DVD che stai utilizzando);
2. procurati un supporto di memoria (es. chiavetta di memoria usb) sul quale salvare il tuo file di aggiornamento, dopo averlo scaricato;
3. recati su un PC munito di connessione ad internet, avvia Internet Explorer;
4. collegati alla pagina www.topoprogram.it/aggiornapalmare.html e scarica gli aggiornamenti;
5. salva su un supporto di memoria, il file .ZIP appena scaricato;
6. riportalo sul PC al quale hai connesso il palmare per aggiornare i software;
7. inserisci il CD Topoprogram e riavvia il programma di aggiornamento;
8. nella finestra di aggiornamento clicca sul pulsante a destra  "Pacchetto già scaricato";
9. indica il percorso in cui hai salvato il file scaricato (aggiornapalmare.zip);
10. se saranno disponibili aggiornamenti per i tuoi software, si attiverà al centro della finestra, il pulsante  "AGGIORNA ORA"⁴, cliccaci su per aggiornare;


(nel caso in cui hai acquistato un nuovo software, questo verrà installato automaticamente, insieme agli aggiornamenti. Ricorda di stampare la licenza che verrà visualizzata in PDF, e inviarla firmata al fax 0966 51345, per ricevere il codice di attivazione del programma);

11. alla finestra di installazione confermare le informazioni cliccando su  e poi su . L'installazione procederà in automatico allo scarico dei dati;
Raccomandiamo di non togliere il palmare dalla basetta durante l'installazione

12. apparirà sul monitor del PC il messaggio "CONTROLLARE LO SCHERMO DEL DISPOSITIVO PORTATILE...", cliccare su ; quindi su  (durante l'installazione o al primo avvio del programma potrebbe apparire il messaggio: "*// programma proviene da un autore sconosciuto...*" basta confermare toccando il pulsante "SI" in basso a sinistra dello schermino, ed il messaggio non apparirà più!).

⁴ Aggiorna ora: il pulsante si attiva automaticamente solo quando sono disponibili aggiornamenti, nel caso contrario resterà disattivato.

13. sullo schermino del palmare verrà chiesto dove installare il programma: noi consigliamo di scegliere "dispositivo" e confermare premendo su **Installa** in basso a sinistra dello schermino. Potrebbe essere necessario cliccare più volte su **Installa**, a seconda del programma che si sta installando



Attenzione, è importantissimo per il corretto funzionamento: qualora venissero installati altri programmi Topoprogram, scegliere di installare sempre sulla stessa destinazione (in questo caso "su dispositivo"). È indispensabile che i software Topoprogram siano installati tutti su dispositivo o (noi sconsigliamo) tutti su CF o SD.

Terminata l'installazione su dispositivo, confermare toccando il tasto **OK** in alto a destra dello schermino.

Attenzione: qualora al termine dell'installazione venga visualizzato il seguente avviso: "il programma installato potrebbe non essere visualizzato correttamente in quanto progettato per una versione precedente di windows", basta confermare toccando il tasto OK. Il programma funzionerà correttamente.

14. sul palmare toccare su start -> programmi, quindi avviare Topyy 2000 dall'icona. Alla finestra di configurazione del prodotto premere il tasto al centro dello schermino "CONFIGURAZIONE PRODOTTO", selezionare il tema (sfondo) per dispositivo e confermare con **OK** in alto a destra. Apparirà il messaggio di conferma "I PRODOTTI SONO CONFIGURATI": confermare ancora una volta con **OK**;

a questo punto è possibile attivare il programma, lanciando l'icona TOPPY2000, ed in seguito il pulsantone relativo al programma installato. Apparirà la finestra in cui inserire il codice di attivazione inviato dalla Topoprogram & Service e confermare con **OK**.

Se hai acquistato un aggiornamento, ti ricordiamo che il tuo acquisto comprende il servizio di assistenza gratuito per la durata di sei mesi: in caso di necessità, potrai sempre inviare la tua segnalazione via e-mail o via fax per ricevere il supporto di cui hai bisogno.

Per eventuali richieste di assistenza tecnica sui software, per argomenti che non trovi sull'help in linea (?) o sul manuale cartaceo o in pdf su cd, puoi contattarci al numero 0966 56091.

Lo staff TOPOPROGRAM ti augura buon lavoro !